

## EFI eXpress Unidriver 使用方法

### Unidriver とは...

Unidriver は EFI eXpress 専用のプリンタドライバです。ネットワーク上の PC または Mac のアプリケーションから直接 EFI eXpress にジョブを送信します。Unidriver を使用するとプリントする際に個々のジョブごとに設定を変更して送信することが可能です。

### Unidriver の動作環境

EFI eXpress のバージョン 4.5 (4.1または3.X では使用できません)


Unidriver をインストールするクライアントのオペレーティングシステム

- Windows XP Professional
- Windows 7 Professional / Ultimate (32bitまたは64bit)
- Mac OS 10.5.X、10.6.X、10.7.X

### インストールおよび設定方法


#### EFI eXpress 側の設定

環境設定「一般」の「ジョブ検出」タブで「Unidriver からのジョブの送信が可能」にチェックを入れてください。




#### Unidriver を使用するクライアント Window または Mac 側の設定

DVD の「Tools & Other」の「Unidriver」フォルダをデスクトップにコピーしてください。インストーラをダブルクリックしてインストールを開始します。表示される指示に従いインストールを完了させます。インストール終了後、必ず OS の再起動を行ってください。




## Mac OS X の場合


1. システム環境設定の「プリンタとファクス」を開きます。



2. 「+」をクリックしてプリンタの追加を行います



3. 「ほかのプリンタ....」をクリックします



4. EFI eXpress Unidriver を選択します。「自動」を選択すると同じネットワーク上にある EFI eXpress を自動的に検索して表示します。ネットワークが異なる場合などで表示しない場合、「手動」で IP アドレスを入力してください。「追加」をクリックしてしばらくすると Unidriver のプリンタが作成されます。




## Windows の場合

Windows Unidriver のインストールが終了すると「プリンタと FAX」(Windows XP の場合)に自動的に EFI eXpress Unidriver が作成されます。



作成された EFI eXpress Unidriver のプロパティを表示させて「全般」タブを選択して「印刷設定...」をクリックします。プロパティの画面が表示され、インストール直後では EFI eXpress に接続するための画面が表示されます。EFI eXpress が動作している PC または Mac の IP アドレスを入力して「接続」をクリックします。接続が完了したら「OK」をクリックして設定を終了させます。




自動的にプリンタが作成されない場合やプリンタを追加したい場合

以下の手順に従って EFI Unidriver のプリンタを作成してください。


1. プリンタ追加ウィザードを起動します。

「プリンタポートの選択」の画面で「次のポートを使用(U):」にチェックして EFI\_eXpress (EFI Unidriver Port) を選択してください。

「次へ (N)>」をクリックします。



2. プリンタソフトウェアのインストールの画面では「ディスク使用 (H)」をクリックしてください。




3. ディスクからのインストール画面で「参照」で以下の場所を指定して「OK」をクリックしてください。

¥Program Files


¥EFI

¥EFI Unidriver

¥x86




4. プリンタ選択の面に表示される「EFI eXpress Unidriver」を選択して「次へ (N)」をクリックします。以降指示に従って EFI Unidriver のプリンタを作成してください。



## UniDriver を使用したプリント方法

以下は Adobe Illustrator CS5 から Unidriver を使用したプリント方法の例です。



PostScript@のカラー設定は使用しないでください

設定を変更しない場合「プリント」をクリックしてプリントします

設定を変更したい場合「プリンタ...」をクリックします

